

# ASTERIA MDM One MH

## 移行手順



2013年7月  
インフォテリア株式会社

### 目次

0. 前提 .....	1
1. 準備 .....	1
2. データファイルの移行 .....	2
2-1. マスタープロファイル、ジョブグループのみ移行 .....	2
2-2. システム、マスタープロファイル、ジョブグループの移行 .....	2
2-3. システム、マスタープロファイル、ジョブグループ、スケジュールの移行 .....	2
3. その他データファイルの移行 .....	3
4. 移行できない設定 .....	3

## 0. 前提

本移行手順は、開発環境の定義と本番環境の定義を同じにすることを前提としています。例えば、本番環境のみに定義した設定を残して開発環境の定義を移行するといったケースには対応していません。その際は下記手順を行わず、手動で定義してください。

- 開発環境と本番環境の ASTERIA MDM One MH のバージョンは必ず同じにしてください。
- 開発環境と本番環境の ASTERIA MDM One MH の asu のパスワード必ず同じにしてください。
- [DATA\_DIR]はデフォルトで Windows OS の C:\asteriahome フォルダを指しています。インストールの際、上記パスを変更されましたら変更したフォルダを参照してください。

## 1. 準備

- 作業の際、必ず ASTERIA MDM One MH を停止します。
- ASTERIA MDM One MH 停止後、本番環境の[DATA\_DIR]フォルダをバックアップします。

## 2. データファイルの移行

移行したい項目によって移行するファイルが異なります。

以下の3項目のうち該当する項目の作業をしてください。

※ファイル移行を行う際、上書きコピーするのではなく、移行先の関連フォルダ・ファイルを一度削除してからコピーしてください。

### 2-1. マスタープロファイル、ジョブグループのみ移行

#### ➤ 移行対象

- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥profile 配下のフォルダ
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥profile¥JobGroupDefinition.xml
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥system¥centerrepository¥centerrepository.xmsp

### 2-2. システム、マスタープロファイル、ジョブグループの移行

#### ➤ 移行対象

- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥profile 配下のフォルダ
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥profile¥JobGroupDefinition.xml
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥conf¥connections¥asconnections.xconf
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥system 配下のフォルダ

### 2-3. システム、マスタープロファイル、ジョブグループ、スケジュールの移行

#### ➤ 移行対象

- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥profile 配下のフォルダ
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥profile¥JobGroupDefinition.xml
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥profile¥ScheduleDefinition.xml
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥conf¥connections¥asconnections.xconf
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥system 配下のフォルダ
- [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥schedule 配下のフォルダ・ファイル

### 3. その他データファイルの移行

休日設定・休日定義を行ってそれらの情報を移行したい場合は以下のフォルダを移行します。

- ・ [DATA\_DIR]¥mdm¥data¥holiday 配下のフォルダ・ファイル

### 4. 移行できない設定

サーバー設定の設定項目(同期エンジン設定、システムメール設定等)はファイルによる移行はできません。移行先のマスターポータルより手動で設定してください。

- 改定履歴

日付	内容
2013年7月	新規作成

※本文書の内容を許可無しに無断転載・転用・複製することを禁じます。